

Import pozycji

Czwartek, 10 wrzesień 2026, 15:05, autor: Fakturowo.pl

Funkcja importu pozycji (zrzut ekranu na dole strony) umożliwia automatyczne wczytanie pozycji dokumentu z pola tekstowego lub z pliku w formacie CSV lub TXT. Każdą pozycję należy umieścić w osobnej linii, natomiast jej poszczególne parametry oddzielić średnikami, zgodnie z formatem przedstawionym poniżej.

Przykład importu

Laptop Dell Latitude;2;2;3500;;23;10;6;
Monitor Samsung 27 cali;2;3;1200;;23;;6;
Usługa instalacji oprogramowania;1;1;250;;23;;;62.09.20.0

W powyższym przykładzie:

- Laptop Dell Latitude – 2 szt., cena netto 3500 zł, VAT 23%, rabat 10%, GTU_06, bez dodatkowego pola;
- Monitor Samsung 27 cali – 3 szt., cena netto 1200 zł, VAT 23%, bez rabatu, GTU_06, bez dodatkowego pola;
- Usługa instalacji oprogramowania – 1 usl., cena netto 250 zł, VAT 23%, bez rabatu i GTU, dodatkowe pole: 62.09.20.0;

Puste wartości pomiędzy średnikami oznaczają, że dany parametr nie został określony. W przykładzie pozostawiono puste pole produkt_wartosc_brutto, ponieważ podana została produkt_cena_netto.

Ważne: Jeżeli któraś z kolumn (dotyczy parametrów 7, 8 i 9 opisanych poniżej) nie jest widoczna w formularzu dokumentu, należy ją włączyć przed rozpoczęciem importu, sposób włączania dodatkowych kolumn został opisany w dziale pomocy:

<https://www.fakturowo.pl/pomoc/dodatkowe-kolumny-na-dokumencie>

Kolejność	Opis parametru
1	Nazwa produktu;
2	Jednostka miary, należy podać numer odpowiadający wybranej jednostce: 0 = (brak wartości); 1 = usl.; 2 = szt.; 3 = AT; 4 = GJ; 5 = MW; 6 = doba; 7 = dzień; 8 = godz.; 9 = gr; 10 = grupa; 11 = h; 12 = hl; 13 = kW; 14 = kWh; 15 = kg; 16 = km; 17 = kpl.; 18 = kurs; 19 = l; 20 = m; 21 = m2; 22 = m3; 23 = mb; 24 = mies.; 25 = min; 26 = ml; 27 = mp; 28 = obw; 29 = opak.; 30 = par; 31 = pkt.; 32 = rolka; 33 = strona; 34 = słowa; 35 = tona; 36 = sem; 37 = fracht; 38 = osoba; 39 = rb; 40 = Mg; 41 = ryczałt; 42 = udział; 43 = pojemnik; 44 = zabieg; 45 = cm; 46 = MWh; 47 = ha; 48 = kwartał; 49 = yard; 50 = etat; 51 = abonament; 52 = ar; 53 = Kb; 54 = KB; 55 = MB; 56 = GB; 57 = TB; 58 = MHZ; 59 = mm; 60 = MPA; 61 = MVA; 62 = g; 63 = tys.; 64 = bl.; 65 = tkm; 66 = pakiet; 67 = osobogodzina; 68 = pęczek; 69 = hm; 70 = dt; 71 = osobodoba; 72 = KMTR; 73 = HM; 74 = TSZT; 75 = mth; 76 = mtg; 77 = op.; 78 = WZKM; 79 = paleta; 80 = karton; 81 = arkusz; 82 = balot; 83 = m/h; 84 = rok; 85 = rbh; 86 = para; 87 = W/M; 88 = stawka dzienna; 89 = promil; 90 = procent; 91 = j.s.; 92 = 10 m2; 93 = Lfm; 94 = hobok; 95 = MVARh; 96 = j. t.; 97 = próba; 98 = egzemplarz; 99 = zzs; 100 = dostawa; 101 = pobyt; 102 = wizyta; 103 = noc; 104 = osobostart; 105 = lok.; 106 = zestaw; 107 = kapit.; 108 = sezon; 109 = porada; 110 = ope.; 111 = komplet; 112 = proces; 113 = 10 szt.; 114 = 100 szt.;
3	Ilość, domyślnie 1;
4	Cena netto (należy podać tylko jeden z parametrów - cenę netto lub wartość brutto);
5	Wartość brutto (należy podać tylko jeden z parametrów - cenę netto lub wartość brutto);
6	Stawka VAT (stawka VAT musi być włączona w ustawieniach na stronie - Ustawienia > Stawki VAT), należy podać oznaczenie wybranej stawki VAT: np = np.; zw = zw.; oo = o.o.; 50 = 50%; 32 = 32%; 27 = 27%; 26 = 26%; 25.5 = 25.5%; 25 = 25%; 24 = 24%; 23 = 23%; 22 = 22%; 21 = 21%; 20 = 20%; 19.5 = 19.5%; 19 = 19%; 18 = 18%; 17 = 17%; 16 = 16%; 15 = 15%; 14 = 14%; 13.5 = 13.5%; 13 = 13%; 12 = 12%; 11.82 = 11.82%; 11 = 11%; 10.6 = 10.6%; 10 = 10%; 9.5 = 9.5%; 9 = 9%; 8.5 = 8.5%; 8.1 = 8.1%; 8 = 8%; 7.7 = 7.7%; 7 = 7%; 6.5 = 6.5%; 6 = 6%; 5.5 = 5.5%; 5 = 5%; 4.8 = 4.8%; 4.5 = 4.5%; 4 = 4%; 3.7 = 3.7%; 3 = 3%; 2.5 = 2.5%; 2.1 = 2.1%; 0 = 0%; npl = np I; npII = np II; 0WDT = 0 WDT; 0EX = 0 EX; 0KR = 0 KR;
7	Wartość rabatu dla danego produktu;

Kolejność	Opis parametru
8	Wartość kodu GTU dla danego produktu, należy podać numer odpowiadający wybranemu kodowi GTU: 0 = (brak wartości); 1 = GTU_01; 2 = GTU_02; 3 = GTU_03; 4 = GTU_04; 5 = GTU_05; 6 = GTU_06; 7 = GTU_07; 8 = GTU_08; 9 = GTU_09; 10 = GTU_10; 11 = GTU_11; 12 = GTU_12; 13 = GTU_13;
9	Parametr służy do przekazania wartości dodatkowego pola dla pozycji dokumentu (np. numeru PKWiU, GTIN, CN itp.), więcej informacji w dziale pomocy;

Fakturowo

Wystaw Dokumenty Koszty KSeF Klienci Produkty Raporty Konto Ustawienia Pomoc

Import pozycji

Funkcja umożliwia automatyczny import pozycji dokumentu z pola tekstowego lub poprzez wskazany plik tekstowy (TXT lub CSV), wymagany format danych jest opisany w [dziale pomocy](#).

IMPORT POZYCJI

Nazwa firmy: _____

NIP: _____

Ulica: _____

Miasto: _____

Podpis: _____

☐ Pokaż kod QR pliku

Nazwa towaru: _____

Nazwa towaru	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Laptop Dell Latitude	szt.	2	3500.00	7000.00	23%	1610.00	8610.00
Monitor Samsung 27 cali	szt.	3	1200.00	3600.00	23%	828.00	4428.00
Usługa instalacji oprogramowania	usł.	1	250.00	250.00	23%	57.50	307.50
Razem				10850.00		2495.50	13345.50
Do zapłaty				13345.50			
Waluta				PLN			
Przelicz				nie			

Status: _____

Zapłacono: _____

Data płatności: _____

Opis płatności: _____